

トレンド レジック

TREND REGIC

SQL Server 再インストール手順書 (SQL Server アンインストール編)

1. SQL Server のアンインストール手順	2
1-1. SQLサーバーのアンインストール その1	2
1-2. SQLサーバーのアンインストール その2	4
1-3. SQLサーバーのアンインストール その3	9
1-4. SQLサーバーのアンインストール その4	11
1-5. SQLサーバーのアンインストールの確認	12
補足 共有フォルダーの解除	13

注意

必ずバックアップをおこなってください!


作業を始める前に、必ずバックアップを行ってください。

- SQL Server の環境によっては、この手順書どおりにならないことがあります。
- 手順を間違えると、最悪の場合はOSの再セットアップが必要となる場合があります。
- この手順書は Windows 7 Professional 64bit版 の画面で作成していますが、その他のOSでも同様の手順でSQLサーバーのアンインストールがおこなえます。


1 SQL Server のアンインストール手順

1-1 SQLサーバーのアンインストール その1

1. スタートメニューから[コンピューター]を右クリックして、[管理]をクリックします。



2. 「サービスとアプリケーション」の「サービス」を選択します。
右の一覧から「SQL Server (FUKUICOMP)」を選択します。




(次ページへ続きます)




TREND REGIC 2011 からサーバーインストールをご利用のお客様は、「SQL Server (SQLEXPRESS)」になります。

TREND REGIC 2012R2 以降からサーバーインストールをご利用のお客様は、「SQL Server (FUKUICOMP)」になります。

3. 「SQL Server (FUKUICOMP)」を右クリックして、「プロパティ」を開きます。




4. 1. [サービスの状態]の[停止]ボタンを押します。
2. [スタートアップの種類]を「無効」にします。
3. [OK]を押して[プロパティ]の画面を閉じます。





1-2 SQLサーバーのアンインストール その2



1. 「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」を実行します。



2. 「Microsoft SQL Server 2008 (**-bit)」を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。



(次ページへ続きます)



[機能を削除するインスタンス]で「FUKUICOMP」を選択します。
また[インストール済みのインスタンス]が「1つだけ」か「複数ある」かを覚えておいてください。

「一つだけ」か

インスタンス名	機能
FUKUICOMP	SQLEngine,SQLEngine*Replicator

「複数ある」か

インスタンス名	機能
SQLEXPRESS	SQLEngine,SQLEngine*Replicator
FUKUICOMP	SQLEngine,SQLEngine*Replicator

を覚えておきます。

「FUKUICOMP」が無い場合は、「SQLEXPRESS」を選択します。



インスタンス名	機能	バージョン
FUKUICOMP	SQLEngine,SQLEngine*Replication	10.1.2531.0

インスタンス名	機能	バージョン
SQLEXPRESS	SQLEngine,SQLEngine*Replication	10.1.2531.0



(次ページへ続きます)





前ページで[インストール済みのインスタンス]が「1つだけ」の場合は、すべてのチェックボックスをオンにします。



(次ページへ続きます)



(次ページへ続きます)




終了後にシステムの再起動をおこないます。

1-3 SQLサーバーのアンインストール その3



注意

P.5 で[インストール済みのインスタンス]が「複数ある」の場合は、このアンインストールはおこなわないでください。





1. 「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」を実行します。



2. 「Microsoft SQL Server 2008 NativeClient」を選択し、[アンインストール]をクリックします。



(次ページへ続きます)



終了後にシステムの再起動をおこないます。

1-4 SQLサーバーのアンインストール その4


注意

P.5 で[インストール済みのインスタンス]が「複数ある」の場合は、このアンインストールはおこなわないでください。

また Microsoft SQL Server 2005 などがインストールされている場合も、このアンインストールはおこなわないでください。

1. SQLサーバーのインストール先のフォルダーを削除します。

Cドライブがシステムドライブの場合は、"C:\Program Files" フォルダ内の "Microsoft SQL Server" フォルダを削除します。



1-5 SQLサーバーのアンインストールの確認

1. スタートメニューの[コンピューター]の[管理]から「サービス」を開き、



- SQL Server (FUKUICOMP)
- SQL Server Agent (FUKUICOMP)

のサービスが存在しないことを確認します。

※ 「SQL Server (SQLEXPRESS)」を削除した場合は、

- SQL Server (SQLEXPRESS)
- SQL Server Agent (SQLEXPRESS)

のサービスが存在しないことを確認します。



以上でアンインストール完了です。


注意

再セットアップは新規インストール手順と同じです

補足 共有フォルダーの解除

サーバーのインストール先のフォルダー(“FCAPP¥TREND REGIC Server¥RegicData”フォルダー)の共有を解除します。

1. エクスプローラーでサーバーのインストール先のフォルダー(“FCAPP¥TREND REGIC Server¥RegicData”フォルダー)を右クリックして、[プロパティ]を開きます。



2.
 1. [共有]タブの[詳細な共有]をクリックします。
 2. [このフォルダーを共有する]チェックボックスを「オフ」にします。
 3. [OK]をクリックして、[詳細な共有]画面と[プロパティ]画面を閉じます。

