

電子納品管理システム (ID版) インストール手順

電子納品管理システムのインストール手順を解説します。

電子納品管理システムは、「電子納品検査プログラム」と「TREND ff」の、2つのプログラムから構成されます。

新規インストールの手順	P.2
バージョンアップの手順	P.6
プログラムのアップデート手順	P.10
【補足】:セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は	P.12

注意

インストール前に、データのバックアップをおこなってください。

お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体(HDD、CD、DVDなど)に保存してください。


また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

新規インストールの手順

電子納品管理システム(ID版)

コンピュータに、初めて電子納品管理システムをインストールする手順です。(アンインストールした後に、再度インストールする場合も同様な手順になります。)

1. プログラムをインストールするコンピュータに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面で、「ID版(プロダクトID入力)」を押します。



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。

※ セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は、P.12 「補足：セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は」を参照して下さい。

3. 「電子納品管理システム」ボタンを押します。




4. 表示される画面に従って、インストールを行います。




(次ページへ続く)


[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、
[次へ]ボタンを押します。




コンピューターの時計、インストール先フォルダーを確認します。必要があれば、変更してください。



プロダクト ID を入力します。




インストールするプログラムを確認して、[次へ]を押します。



(次ページへ続く)

その他のオプションを設定し、[次へ]を押します。



[作業フォルダ]

電子納品管理システムが、作業用に使用するフォルダです。運用上、作業用のフォルダが指定されている場合は、変更してください。

[共通プログラム]

アンテナハウスPDFドライバーとは、PDFを作成する仮想プリンタドライバです。チェックボックスをオンにすると、同時にインストールされます。

[TREND ff との関連付け] ※1

[sfc/sfc] [p21/p2z]のチェックをオンにすることを、お勧めします。

[TREND ff 初期動作モード] ※1

TREND ff を使用する業務内容を、[土木]または[建築]から選択します。

[土木]または[建築]の、それぞれの業務に適したモードで、TREND ff が起動されます。

後から変更する場合は、インストールされる「起動切り替えツール」で変更する事ができます。

[電子納品検査プログラムのパス設定] ※2

電子納品検査プログラムが使用するフォルダです。運用上、各フォルダが指定されている場合は、変更してください。


※1 TREND ff をインストールする場合に設定可。

※2 電子納品検査プログラムをインストールする場合に設定可。

ローカルマスターとは、各省庁や都道府県別に対応した基準案・要領案などの設定ファイルです。

受発注や、納品される可能性のある、省庁や地域のチェックボックスをオンにします。

設定を終えたら、[次へ]を押します。



内容を確認して、[インストール]を押します。




(次ページへ続く)

プログラムのインストールが、開始されます。



インストールは完了です。再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。




セットアップされたプログラムのバージョンは、各プログラムを起動後に、[ヘルプ]—[バージョン情報]コマンドで確認することができます。

バージョンアップの手順

電子納品管理システム(ID版)

旧バージョンの電子納品管理システムを、バージョンアップする手順です。

1. プログラムをインストールするコンピューターに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面で、「ID版(プロダクトID入力)」を押します。



※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。

※ セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は、P.12 「補足：セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は」を参照して下さい。

3. 「電子納品管理システム」ボタンを押します。




4. 表示される画面に従って、インストールを行います。




▼
(次ページへ続く)


[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、
[次へ]ボタンを押します。




コンピューターの時計を確認します。必要があれば、変
更してください。



プロダクト ID に変更がある場合は、変更します。




インストールするプログラムを確認して、[次へ]を押しま
す。



(次ページへ続く)

その他のオプションを設定し、[次へ]を押します。



【作業フォルダ】

電子納品管理システムが、作業用に使用するフォルダです。運用上、作業用のフォルダが指定されている場合は、変更してください。

【共通プログラム】

アンテナハウスPDFドライバーとは、PDFを作成する仮想プリンタドライバです。チェックボックスをオンにすると、同時にインストールされます。

【TREND ff との関連付け】※1

[SFC] [P21]のチェックをオンにすることを、お勧めします。

【TREND ff 初期動作モード】※1

TREND ff を使用する業務内容を、[土木]または[建築]から選択します。

[土木]または[建築]の、それぞれの業務に適したモードで、TREND ff が起動されます。

後から変更する場合は、インストールされる「起動切り替えツール」で変更する事ができます。

【電子納品検査プログラムのパス設定】※2

電子納品検査プログラムが使用するフォルダです。運用上、各フォルダが指定されている場合は、変更してください。


※1 TREND ff をインストールする場合に設定可。

※2 電子納品検査プログラムを新規でインストールする場合のみ設定可。


ローカルマスターとは、各省庁や都道府県別に対応した基準案・要領案などの設定ファイルです。

受発注や、納品される可能性のある、省庁や地域のチェックボックスをオンにします。

設定を終えたら、[次へ]を押します。



内容を確認して、[インストール]を押します。




(次ページへ続く)

プログラムのインストールが、開始されます。



インストールは完了です。再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。




セットアップされたプログラムのバージョンは、各プログラムを起動後に、[ヘルプ]—[バージョン情報]コマンドで確認することができます。

プログラムのアップデート手順

電子納品管理システム(ID版)

コンピューターに、同バージョンの電子納品管理システムがインストールされている場合のインストール方法です。
お客様の入力したデータが削除されたり、各種設定ファイルが更新されることはありません。

1. プログラムをインストールするコンピューターに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面で、「ID版(プロダクトID入力)」を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。

※ セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は、P.12 「補足：セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は」を参照して下さい。

3. [電子納品管理システム] ボタンを押します。




4. [修復セットアップ(簡単)] を選択して、[次へ] を押します。




▼
(次ページへ続く)

[次へ]を押します。



その他オプションに変更がある場合は、設定し直してください。設定を終えたら、[次へ]を押します。




内容を確認して、[インストール]を押します。



プログラムのインストールが、開始されます。



インストールは完了です。再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。



【補足】:セットアップ画面のボタンを押しても無反応の場合は

インストールする環境(セキュリティ環境など)によっては、セットアップ画面のボタンを押しても反応が何もない場合があります。その場合は下の図と表を参考に、インストールDVD内の実行ファイル(.exe)を直接実行して、プログラムをインストールしてください。




下表の赤字部分は引数です

下表の実行ファイルに赤字で書かれている文字は「引数」です。

引数を含めて実行する場合は「ファイル名を指定して実行」で、ドライブ名も含めたパスを入力して実行します。

例) DVDドライブが「Z」の場合

Z:¥USBドライブ¥FcSysup2¥FcSysUp2.exe /SNSWONLY



※ 「ファイル名を指定して実行」は、キーボードの「Windows」キーを押しながら「R」キーを押して表示します。

No.	左側のボタン名	実行ファイル(パス)
①	システムセットアップ	USBドライブ¥FcSysup2¥FcSysUp2.exe /SNSWONLY
②	TREND-ONE (BTXA)⇒建設CADコンバーター	BMLink¥setup.exe
③	Antenna House PDF Driver 6.0	PDF¥PDFDriver_Setup.exe
④	各種資料のインストール	ET武蔵¥土木各種資料¥setup.exe
No.	右側のボタン名	実行ファイル(パス)
⑤	Windows 8.1・10/Windows Server 2012・2016 をご利用のお客様へ	ツール¥Packages¥NET Framework有効化ツール¥FCSupport8Sys.exe
⑥	電子納品管理システム	GtFEnou¥EX-GLoader.exe SoftProtect
⑦	建設CAD	Musashi¥Setup.exe
⑧	写真管理	GtAlbum¥Setup.exe
⑨	各種ツール	ツール¥Packages¥LMenu.exe
⑩	TS出来形検査ツール	ツール¥Packages¥TS出来形検査ツール¥TSINSPECT 1002.exe