

サーバクライアント（共同編集なし）用



Windows7での作業

- ① データ・設定のバックアップ
- ② ライセンスの解除



1

データ・設定のバックアップ

まず、旧パソコン（Windows7）のTREND-ONEで、「現場データ」と「設定」をバックアップします。

1-1 現場データをバックアップする

現場データをバックアップする手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。

「現場データ」のバックアップは、いずれか1台のクライアント PCでおこないます。

サーバーに保存されている「現場データ」をバックアップします。すべてのクライアントPCでおこなう必要はありません。


※他ユーザーが現場を起動していないことを確認してください。

- 1 現場管理を起動して、[書込] タブ
[バックアップ] グループ - [現場] をクリック
します。




- 2 「すべての工区」のチェックを「オン」にします。

[バックアップ対象工区] のすべての工区と、
[バックアップ対象現場] のすべての現場の
チェックが「オン」になったことを確認します。



- 3 バックアップ先のフォルダーを指定します。



- 4 [バックアップ] をクリックします。





1

2



3


4

5

6

7

- 5 [はい] をクリックします。
バックアップが開始されます。




- 6 バックアップが終了したら、[OK] をクリックします。



- 7 バックアップ先のフォルダーを、外付けのハードディスクなど他のメディアにコピーします。

以上で、「現場データのバックアップ」は完了です。



1-2 全設定をバックアップする

サーバーと各クライアントPCに保存されている全設定をバックアップする手順です。

※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。


「全設定」のバックアップは、すべてのクライアント PC でおこないます。

※他ユーザーが現場を起動していないことを確認してください。

- ① 現場管理の [書込] タブ - [バックアップ] グループ - [全設定] をクリックします。



- ② バックアップされる条件を確認して [次へ] をクリックします。





1

2



3

4


5

6


7

3 バックアップ先のフォルダーを指定します。

4 [次へ] をクリックします。



5 [実行] をクリックします。





1

2



3

4

5


6

7


- 6 [はい] をクリックします。
バックアップが開始されます。



- 7 バックアップが終了したら [OK] をクリックします。




- 8 [閉じる] をクリックします。



- 9 バックアップ先のフォルダーを、外付けのハードディスクなど他のメディアにコピーします。

以上で、「全設定のバックアップ」は完了です。






2 ライセンスの解除


旧パソコン（Windows7）で使用している「ネット認証ライセンス（占有）」を解除します。ライセンスを解除しないと、新パソコン（Windows10）でライセンスを認証することができません。

2-1 ネット認証ライセンス（占有）を解除する

- 画面右下のタスクバーの通知領域にある、「FC ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックします。




- ネット認証ライセンスの「設定」画面が表示されます。
[解除] を押すとネット認証が解除されます。



「認証設定」の画面が表示された場合は

「認証設定」の画面が表示された場合は、すでに認証は解除されています。[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。



- [閉じる] をクリックして画面を閉じます。

以上で、「ライセンスの解除」は完了です。

