

福井コンピュータ製品のプロテクトには主に次の5種類があります。
使用する「プロテクト装置」の種類によりセットアップ方法が異なります。

プロテクトの種類


- ネット認証ライセンス（占有）

インターネットを利用したプロテクト方式です。

それぞれのパソコンが個別でインターネットを経由してライセンスを取得し、単独でプログラムを起動・動作させる仕組みです。



ネット認証ライセンス証書（占有）




- ネット認証ライセンス（LAN）

インターネットを利用したプロテクト方式です。

同一ネットワークグループ（LAN）上のサーバーでインターネットを経由してライセンスを取得し、同一ネットワークグループ内のどのパソコンからもサーバーのライセンス情報を参照してプログラムを起動させる仕組みです。



ネット認証ライセンス証書（LAN）



- ネット認証ライセンス（共有）


インターネットを利用したプロテクト方式です。

管理者から個別にライセンスを一定期間割り当て、それぞれのパソコンがインターネットを経由してライセンスを取得し、単独でプログラムを起動・動作させる仕組みです。

プログラムの終了時にライセンスを返却するかどうか選択します。




ネット認証ライセンス証書（共有）



- USBプロテクト (SNS-W)

USBポートに装着するプロテクトです。



パソコンにプロテクトを装着し、単独でプログラムを起動・動作させる仕組みです。







- USB プロテクト (SNS-LAN-X)

USB ポートに装着するプロテクトです。

同一ネットワークグループ (LAN) 上のサーバーにプロテクトを装着して、同一ネットワークグループ内のどのパソコンからもサーバーのライセンス情報を参照してプログラムを起動させる仕組みです。



USBプロテクトをネット認証ライセンスに置き換えると、パソコンにUSBプロテクトを装着することが、ネット認証ライセンスでプロダクトID (ライセンス) を「認証」することです。また、USBプロテクトを外すことが、プロダクトID (ライセンス) を「解除」することです。



プロテクトの種類の確認方法

プロテクトタイプの確認方法は以下の3種類です。

- 1.「お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書」で確認する。
- 2.インストール済みプログラムの「バージョン情報」で確認する。
- 3.FCアカウントの「ライセンス管理」で確認する。

■ お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書

- 1 同梱されている
「お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書」の
「出荷プロテクト」の項目を確認します。

お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書

ユーザーコード		※弊社使用欄
ユーザー名		出荷日
		伝票ID
		提出
		旧シリアル

出荷プロテクト ネット認証 [占有]

■ソフトウェア構成表

バージョン	商品コード	商品名	ライセンス数	利用期限
-------	-------	-----	--------	------

- 2 出荷プロテクトが「ネット認証ライセンス」の場合
同梱されている
「ネット認証ライセンス証書（占有）」
「ネット認証ライセンス証書（共有）」
「ネット認証ライセンス証書（LAN）」
を用意します。

重要 本証書は、コンピュータ入れ替えの際などに必要となりますので、大切に保管してください。

出荷日:
伝票ID:

ネット認証ライセンス証書（占有）

ユーザーコード	
ユーザー名	
製品シリアル番号	
プロダクトID	
プロダクトID 問い合わせキー	
商品構成	


■ インストール済みプログラムの「バージョン情報」

- EX-TREND 武蔵の場合

- 1 [EX-TREND 武蔵 インデックス] を
ダブルクリックします。



- 2 [ヘルプ] — [バージョン情報] をクリックします。




以下のプログラムも同様の方法で確認可能です。

- ・電子納品ツール
- ・TREND写真管理
- ・黒板作成・連携ツール

3 ユーザーID の欄を確認します。


■ ネット認証ライセンスの場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「D」
- ・有効期限に「占有」「LAN」「共有」のいずれかの種類が記載



■ USB プロテクト（SNS-W）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「W」



■ USB プロテクト（SNS-LAN-X）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「X」



● TREND-ONE の場合

- ① [TREND-ONE 現場管理]、
もしくは [TREND-ONE プログラム] を
ダブルクリックします。



- ② 画面右上の「？」マークをクリックして
[バージョン情報] をクリックします。





- ③ ユーザーID の欄を確認します。

以下のプログラムも同様の方法で確認可能です。

- ・Mercury-ONE
- ・Mercury-LAVIS

※「Mercury-LAVIS管理者ツール」では
確認できません。

※Mercury-LAVISは画面右下に「？」マークが
あります。



■ ネット認証ライセンスの場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の
頭文字が「D」
- ・有効期限に「占有」「LAN」「共有」のいずれか
種類が記載

■ USB プロテクト（SNS-W）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の
頭文字が「W」

■ USB プロテクト（SNS-LAN-X）の場合


- ・ユーザーID（製品シリアル No）の
頭文字が「X」

● TREND-POINT の場合

① [TREND-POINT] をダブルクリックします。



② 画面右上の「？」マークの隣にある▼をクリックして「サポート情報」をクリックします。



③ ユーザーID の欄を確認します。

■ ネット認証ライセンスの場合


- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「D」
- ・有効期限に「占有」「LAN」「共有」のいずれか種類が記載

■ USB プロテクト（SNS-W）の場合


- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「W」

■ USB プロテクト（SNS-LAN-X）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「X」



画面左上の [TREND-POINT] ボタンからも [サポート情報] を確認できます。




● TREND-CORE の場合

- ① [TREND-CORE] をダブルクリックします。



- ② 画面左上の [TREND-CORE] をクリックし、
[TREND-CORE のオプション] をクリックします。



- ③ [リソース] をクリックし、プロテクト情報のユーザー ID の欄を確認します。

■ ネット認証ライセンスの場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「D」
- ・有効期限に「占有」「LAN」「共有」のいずれか種類が記載

■ USB プロテクト（SNS-W）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「W」

■ USB プロテクト（SNS-LAN-X）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「X」



● TREND-FIELD の場合

- ① [TREND-FIELD プログラム] をダブルクリックします。

[TREND-FIELD バインダー] をダブルクリックした場合は、画面上部にメニュータブがあるため、
[ヘルプ] - [バージョン情報] で確認可能です。

- ② 画面左下の
[メニュー] - [ヘルプ] - [バージョン情報] を
クリックします。



- ③ ユーザーID の欄を確認します。

■ ネット認証ライセンスの場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「D」
- ・有効期限に「占有」「LAN」「共有」のいずれか種類が記載

■ USB プロテクト（SNS-W）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「W」


■ USB プロテクト（SNS-LAN-X）の場合

- ・ユーザーID（製品シリアル No）の頭文字が「X」



[ツール] - [メニュー] - [通常メニュー] を選択している場合、左下に [表示] が表示され、画面上部にメニュータブが表示されます。
この場合はメニュータブの [ヘルプ] - [バージョン情報] で確認できます。

【画面左下】



● TREND REX の場合

※TREND REXは「ネット認証ライセンス（占有）」
にのみ対応しています。

① TREND REX をダブルクリックします。



② 画面右上の
「設定」－「サポート関連とバージョン情報」を
クリックします。



③ ユーザーID の欄を確認します。




■ FC アカウントのライセンス管理

FCアカウントの「ライセンス管理」でプロテクトの種類を確認するためには、FCアカウントの「管理者アカウント」が必要です。現在、「利用者アカウント」のみ登録している場合は、書面にて「管理者アカウント」の申し込みをしてください。

詳細は、FCアカウントご利用案内（<https://hd.fukuicompu.co.jp/fc-account/>）の「ご利用手順」をご確認ください。

- 1 デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FC アカウント」を起動します。



- 2 画面左側の「管理」－「ライセンス管理」をクリックします。

- 3 プロテクトタイプの欄を確認します。

