

1 ライセンスの更新手順 (USBタイプ [LAN])

USBプロテクト【SNS-LAN-X】をお使いのお客様は、以下の手順でライセンスを更新してください。

※ サーバーにFCアカウントがインストールされていない場合は、クライアントコンピュータで更新ファイルをダウンロードしてください。

※ 複数のUSBプロテクトをお持ちの場合は、必ず一つずつ更新してください。

【SNS-LAN-X】のライセンス更新手順 (※複数プロテクトがある場合は、一つずつ更新してください。)

1. [その他プロテクトご利用の方はこちら] をクリックします。


2. [LAN型 USBタイプのプロテクトをご利用のお客様] をクリックします。

3. ライセンスの更新をおこなうUSBプロテクトの「製品シリアルNo.」を、リストから選択します。



4. [更新ファイルをダウンロードする] をクリックします。

(次ページへ進みます)

5. 更新ファイルの保存先（デスクトップなど）を指定して、
[OK] をクリックします。




6. [OK] を押すと、ダウンロードが開始されます。



7. ダウンロードが完了すると、エクスプローラーが開かれます。

ダウンロードした「更新ファイル」を、DVDやUSBメモリに書き込んでください。

（サーバーでダウンロードした場合は、そのまま実行できますので、DVDやUSBメモリに書き込む必要はありません。）




ダウンロードした最新の更新ファイルは、
大切に保管してください

サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-Xサーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の更新ファイルを使用してインストールする必要があります。古い更新ファイルでは、プログラムが動作しなくなる可能性があります。


8. USBプロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーで、
ダウンロードした「更新ファイル」内の
" SNS-LAN-X***** "フォルダー内にある
" Install.exe "を、実行します。



「サーバー」



9. セットアップ画面が表示されます。
[SNS-LAN-Xサーバー] ボタンを押します。



メッセージにしたがって、プログラムとライセンスを更新します。

以上でライセンスの更新は完了です