

## ライセンスの解除

旧パソコン(Windows8.1)で使用しているライセンス」解除します。 ライセンスを解除しないと、新パソコン(Windows11)でライセンスを認証することができません。

## 2-1 ネット認証ライセンス(占有)を解除する

2

● 画面右下のタスクバーの通知領域にある、 「FCネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックします。

もしくは、スタートメニューから、 [FukuiComputerApplication] -[ネット認証ライセンスセンター]を起動します。





2 ネット認証ライセンスの「設定」画面が表示されます。 [解除]を押すとネット認証が解除されます。





⑧ [閉じる] をクリックして画面を閉じます。

以上で、「ネット認証ライセンス(占有)の解除」は 完了です。

占有モード	福 ※ 認証されて(	开コンビュータ ネット認証レイゼンス: 話	び正: メモ・履歴編集… Q&A				
プロダクトID: メモ: 利用者情報:	STURNED I	(識別名 内線番号など)	▼ ■ 利用状況 ■ 空きのみ表示				
- プロダクトID認認	IE IE	ライセンス情報を取得し、アプリケーションを使う	用できるようにします。				
解	新除	認証の有効期限の更新や、再認証を行います。 認証を解除し、他のPC/ユーザーでプロダクトIDを使用できるようにします。					
インターネット設定	É 追加認	起動設定 認証有効期 短 プロダクトIDのインポート	限 詳細 ▼ 閉じる				

補足 ネット認証ライセンスセンターのアイコンが 右図のように黒くなっている場合は、ライセンスは「解除」済る	みです。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
また、ネット認証ライセンスセンターを起動したときに 右図のように [認証設定] の画面が表示された場合は、 ライセンスは「解除」済みです。	福井コンビュータネット総括ライセンス: 芸芸妙定

## 2-2 ネット認証ライセンス(LAN)を解除する(サーバー)

Ľ ● スタートメニューから、 [FC ネット認証 LANServer] -[FC ネット認証 LAN サービスコントローラ] を起動します。 FC ネット認証LAN Server Ś FC ネット認証LAN サービスコントローラ 新規 ្ល៊ែះ FukuiComputerApplication 新規 ② [ネット認証ライセンス LAN モードサービスコントロール] 画面 1) が表示されます。 ○ とこに入力して検索 [サーバー接続ユーザー一覧] を押し、接続ユーザー数が 「0」であることを確認後 [ライセンス認証] を押します。 [設定] 画面が表示されますので [解除] を押します。 KC ネット認証ライセンス LANモード サービスコントロール サーバー名: 接続方式:名前付きバイブ ライセンス認証... ユーザーID: ライセンスの有効期限はです。 自動認証更新情報: 次回は 自動更新設定。 ライセンス: サービス利用 アブリケーション オブション ライセンス数 空きライセンス数 開始 停止 最新に更新 サーバー接続 ユーザー一覧 [サーバー接続ユーザー一覧] オブション利用 ユーザー一覧。 を押し、接続ユーザー数が「0」 サービス設定... であることを確認してください。 イベント ビューアー 閉じる 5

③ [サービス利用] - [停止] を押します。

旧サーバーマシンの

お勧めします。



以上でネット認証ライセンス(LAN)の解除は完了です。

2-3 USBプロテクト (SNS-LAN-X) を解除する (サーバー)

[FC SNS-LAN-X サービスコントローラ] を起動します。



[SNS-LAN-X サービスコントロール] 画面が表示されます。
 [オプション] 欄から [ユーザーライセンス] を選択して、
 [接続ユーザ] をクリックします。

<b>%</b>	FC SNS-	LAN-X サーヒ	*ZJ>FD-N	- 🗆 🗙
サーパ: ユーザTD:				閉じる
ライセンス(し):	<b></b>	- (1) - 24		 開始( <u>S</u> )
2 POST - NO POST - N	. <u></u>	71センス数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<u>学された入玩</u> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(音/_① ▲新(P) 接続2-サ"(① 打5なメQ)_

3 ユーザーライセンスの接続ユーザが空欄になっていることを確認し、[閉じる]を押します。



4 [停止]を押します。

ライセンスの解除完了後は、旧サーバーマシンの 「FC SNS-LAN-X Server」をアンインストール しておくことをお勧めします。

以上で USB プロテクト(SNS-LAN-X)の解除は完了です。

<b>%</b>	FC SNS	-LAN-X サーŀ	≤×גבג×		- 🗆 ×
サーハ*:	-				閉じる
ライセンス( <u>L</u> ):				4	R884(S)
アフリケーション	オフ*ション	ライセンス数	空きライセンス数	^	停止①
	il.	5 5	5 5		更新( <u>P</u> )
0.3793 is 0.3793 is	197.744	5	5		接続ユーザ(山)
FC共通ライセンス	ユーザーライセンス	5	5		打ジョン( <u>0</u> )
	3.	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	~	