



# 6

## データ・設定のリストア（復元）

旧パソコン（Windows7）でバックアップしたTREND-ONEの「現場データ」と「全設定」を、新パソコン（Windows10）のTREND-ONEにリストア（復元）します。

Windows10での作業

### 6-1 「現場データ」をリストア（復元）する


「現場データ」のバックアップファイルを使用して、サーバーに現場データをリストア（復元）する手順です。

※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。

**「現場データ」のリストア（復元）は、いずれか1台のクライアントPCでおこないます。**

サーバーに「現場データ」をリストア（復元）します。すべてのPCでおこなう必要はありません。


- 1 いずれか1台のクライアントPCに、「現場データ」のバックアップファイルを保存したメディア（外付けハードディスクなど）をセットします。



- 2 現場管理を起動して、[読込] タブ → [リストア] グループ → [現場] をクリックします。



- 3 現場データのバックアップファイルが保存されているフォルダーを指定します。




- 4 [全選択] をクリックします。

- 5 リストア対象現場のチェックが、すべて「オン」になっていることを確認します。

- 6 [リストア開始] をクリックします。


7 [はい] をクリックします。

リストア（復元）が開始されます。



8 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。

以上で「現場データのリストア（復元）」は完了です。



## 6-2 サーバーの「全設定」をリストア（復元）する


「全設定」のバックアップファイルを使用して、サーバーの全設定をリストア（復元）する手順です。

※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。

**「サーバーの全設定のリストア（復元）」は、いずれか1台のクライアントPCでおこないます。**

※他ユーザーが現場を起動していないことを確認してください。

1 いずれか1台のクライアントPCに、「全設定」のバックアップファイルを保存したメディア（外付けハードディスクなど）をセットします。



2 現場管理を起動して、[読込] タブー [リストア] グループー [全設定] をクリックします。



- 3 全設定のバックアップファイルが保存されているフォルダーを指定します。



- 4 [次へ] をクリックします。

- 5 [全選択] をクリックします。

- 6 条件のチェックが、すべて「オン」になっていることを確認します。




- 7 [次へ] をクリックします。

- 8 [実行] をクリックします。  
リストア（復元）が開始されます。




- 9 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。



- 10 [閉じる] をクリックします。

以上で「サーバーの全設定のリストア（復元）」は完了です。




## 6-3 クライアントPCの「全設定」をリストア（復元）する

「全設定」のバックアップファイルを使用して、各クライアントPCに保存される設定（レジストリなど）をリストア（復元）する手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。

「クライアント PC の全設定のリストア（復元）」は、すべてのクライアント PCでおこないます。

- 1 クライアントPCに、「全設定」のバックアップファイルを保存したメディア（外付けハードディスクなど）をセットします。



- 2 現場管理を起動して、[読込] タブ → [リストア] グループ → [全設定] をクリックします。



- 3 全設定のバックアップファイルが保存されているフォルダーを指定します。




- 4 [次へ] をクリックします。

5 [全解除] をクリックします。

6 以下の条件のチェックのみ、「オン」にします。

- ローカル設定
- CAD 関連（ローカル）
- 工区の並び順（ローカル）
- レジストリ

7 [次へ] をクリックします。




8 [実行] をクリックします。

リストア（復元）が開始されます。



- 9 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。



- 10 [閉じる] をクリックします。

以上で「クライアント PC の全設定のリストア（復元）」は完了です。

