


4

遠隔検査の終了

遠隔検査を終了します。

4-1 FIELD-TERRACE で遠隔検査を終了する

- 1 FIELD-TERRACE で [終了] をタップします。
- 2 遠隔検査が終了します。



4-2 CIMPHONY Plus で遠隔検査を終了する

- 1 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、「検査終了」をクリックします。



- 2 遠隔検査が終了します。

[検査▼] - [検査結果一覧] をクリックして、検査結果一覧を確認します。



| No | 点名 | X座標 | Y座標 | Z座標 | 設計面標高 | 標高較差 | 規格値 | 規格値比 (%) | 判定 |
|----|----|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | 1 | 24726.165 | 11183.706 | 23.564 | 23.675 | -0.111 | ±0.150 | 74 | ○ |
| 2 | 2 | 24746.223 | 11179.092 | 23.562 | 23.673 | -0.111 | ±0.150 | 74 | ○ |
| 3 | 3 | 24765.427 | 11174.700 | 23.563 | 23.675 | -0.112 | ±0.150 | 75 | ○ |
| 4 | 4 | 24784.584 | 11170.320 | 23.567 | 23.678 | -0.111 | ±0.150 | 74 | ○ |
| 5 | 5 | 24804.899 | 11165.628 | 23.674 | 23.681 | -0.007 | ±0.150 | 5 | ○ |
| 6 | 6 | 24824.386 | 11161.121 | 23.589 | 23.683 | -0.094 | ±0.150 | -63 | ○ |